

## **Instalação e Configuração do Cliente VPN-UNIR**

**26 de março de 2024**

## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>2. INSTRUÇÕES</b>	<b>3</b>
2.1 Realizar o download do FortiClient VPN	3
2.2 Configuração do FortiClient VPN	4
2.2 Realizando conexão	4
<b>3. CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	<b>5</b>


## 1. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo instruir os usuários da universidade para realizar download, instalação e configuração do software FortiClient VPN para realizar conexão ao firewall da UNIR utilizando VPN SSL.


## 2. INSTRUÇÕES

### 2.1 Realizar o download do FortiClient VPN

- O usuário deve acessar a url: <https://vpn.unir.br:41400>
- Na próxima tela você deve inserir seu usuário(seu cpf) e senha(mesma do SEI/SIGAA) e clicar em Login.




- Após realizar login, clique em “Baixar FortiClient” e selecione o seu sistema operacional.




- O download irá iniciar automaticamente.
- Instale o executável baixado do website.


**Figura 3** - Exemplos de instalador no windows




- Clicar em Sim e aguarde a instalação




- Na tela a seguir: marque a opção (X)yes.... e Clique em Next



- Clique em Install.



- A seguir: clique duas vezes no ícone da VPN



- A seguir: marque a caixa e clicar em “Eu aceito”



## 2.2 Configuração do FortiClient VPN

- Execute o aplicativo instalado e clique na opção “Adicionar uma nova conexão”
- Preencha os dados conforme tabela abaixo e clique em Salvar

**Nome da Conexão:** VPN-UNIR

**Gateway Remoto:** vpn.unir.br

**Porta customizada:**41400

**Usuário:**<seu CPF>

### Editar a Conexão de VPN

VPN

SSL-VPNVPN IPsecXML

Nome da Conexão

vpn-unir

Descrição

Gateway Remoto

vpn.unir.br

+Adicionar Gateway remoto

☒ Porta customizada

41400

☐ Ativar logon único Single Sign On (SSO) para túnel VPN

Autenticação

☐ Prompt no login☒ Salvar login

Usuário

SeuCPF

Certificado do Cliente

Nenhum

☐ Habilite endereço IPv4/IPv6 Dual-stack



Cancelar

Salvar

## 2.2.1 - Configurar Túnel

- Clique em desbloquear configurações avançadas (ícone do cadeado)
- Em seguida clique na engrenagem de configurações


**Selecione a opção Túnel DTLS Preferido**






## 2.2 Realizando conexão

- Ao carregar o FortiClient VPN selecione em “Nome da VPN” a conexão VPN-UNIR caso não esteja selecionada
- Insira seu usuário e senha (mesma do SEI/SIGAA) e clique em Conectar



The image shows the FortiClient VPN connection interface. At the top, there is a graphic of a globe with a laptop and a padlock icon. Below this, there are three input fields: 'Nome da VPN' with a dropdown menu showing 'vpn-unir', 'Usuário' with the text 'seucpf', and 'Senha' with masked characters. A checkbox labeled 'Salvar Senha' is checked. At the bottom, there is a blue button labeled 'Conectar'.

- A Seguir: mostra o status da conexão



The image shows the FortiClient VPN connection status screen. At the top, there is a graphic of a laptop with a padlock icon connected to a globe by a dotted line. Below this, there is a list of connection details: 'Nome da VPN' (vpn-unir), 'Endereço IP' (172.16.10.5), 'Usuário' (redacted), 'Duração' (00:00:02), 'Bytes Recebidos' (1.45 KB), and 'Bytes Enviados' (10.46 KB). At the bottom, there is a blue button labeled 'Desconectar'.

## 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A equipe de T.I. fica à disposição para o esclarecimento de dúvidas sobre o procedimento.